

# by PERMIN



**Schachenmayr**   
SINCE 1822

# BRAVO BABY

**Danmark/Export** CARL J PERMIN A/S  
Tel: +45 36721200 • [permin@permin.dk](mailto:permin@permin.dk)

**Sverige** CARL PERMIN AB

Tel: 033 127710 • [sverige@permin.dk](mailto:sverige@permin.dk)  
[www.permin.dk](http://www.permin.dk)

**Norge** CARL PERMIN AS

Tel: 23163530 • [norge@permin.dk](mailto:norge@permin.dk)



## 5707 • Hängselbyxa i BRAVO BABY

### Garn: Schachenmayr Bravo Baby

100 % akryl, 50 g = 184 m

### Stickor:

Prym eller Pony 2 ½ och 3 mm

### Rundstickor:

Prym eller Pony 2 ½ och 3 mm (40 cm)

### Strumpstickor:

Prym eller Pony 2 ½ och 3 mm

### Storlekar:

3-6(9-12) månader = 62-68(74-80) cl

### Garnåtgång:

100(150) gr fg 1: 181

50(50) gr fg 2: 170

### Plaggets mått:

**Övervidd:** 48(52) cm

**Längd:** 40(44) cm

**Tillbehör:** 2 knappar, diam 15 mm

**Masktäthet:** 24 m och 36 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

**Sticka första och sista m rät alla v = kantm.**

**Resår:** \*2 rm, 2 am\*, upprepa \*-\*.

**1 öhpt:** lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade.

### BESKRIVNING

Lägg med st 2 ½ och fg 2 för det ena benet upp 58(62) m och sticka 2 cm resår, 1:a v = avigan. Byt till st 3 samt fg 1, sticka slätst och öka 2 m på 1:a v = 60(64) m. Öka därefter i vardera sidan växelvis vart 4:e och vart 6:e v 1 m 7 ggr = 74(78) m. När arb mäter 13(15) cm, maska av för grenen i vardera sidan 3 m 1 gång och därefter vartannat v 2,1,1 m. Lägg

de resterande 60(64) m att vänta = 15(17) cm.

Sticka det andra benet på samma sätt.

Ta därefter båda benen på rundst eller strumpst 3 och sticka i rundv med 120(128) m.

När arb mäter 34(38) cm, byt till rundst eller strumpst 2 ½ samt fg 2 och sticka resår, börja v mitt bak med 1 am (1 rm, 2 am) och upprepa därefter \*2 rm, 2 am\*.

När arb mäter 36(40) cm, sticka ärmhålen enl följ: sticka från mitt bak 24(26) m, maska av 12 m, sticka framstyckets 48(52) m och lägg dessa m att vänta, maska av 12 m och sticka de resterande 24(26) m. Sticka sedan bakstycket färdigt med 48(52) m; på rätan 2 rm i vardera sidan innanför kantm. När arb mäter 40(44) cm maska av de mittersta 32(36) m och sticka därefter med de 8 m i vardera sidan ytterl 12(14) cm för hängslena, maska av.

Sticka framstycket med de väntande 48(52) m. När arb mäter 38,5(42,5) cm, sticka 1 knapphål i vardera sidan enl följ: sticka 1 kantm, 1 rm, 1 öhpt, 1 omslag, 2 rm ihop, sticka det andra knapphålet på samma sätt då det återstår 6 m på v. Sticka på följ v i vardera omslaget 1 rm och 1 rm vridet. När arb mäter 40(44) cm, maska av.

### MONTERING

Lägg delarna enligt de angivna måtten under en fuktig duk, låt torka. Sy benens innersömmar samt grensömmen. Sy i knapparna.

### TVÄTTRÅD

Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt, torkas liggande.



### Coats Expotex AB

### Design Schachenmayr

Översättning Brita Svartström

Tel: 031 7214500

[www.coatscrafts.com](http://www.coatscrafts.com)

### FÅR EJ KOPIERAS!

Spara banderollerna, det är ditt värdebevis, vid ev. reklamation kontakta din garnbutik.

