

by PERMIN



Schachenmayr 
SINCE 1822

BRAVO

Danmark/Export CARL J PERMIN A/S
Tel: +45 36721200 • permin@permin.dk

Sverige CARL PERMIN AB
Tel: 033 127710 • sverige@permin.dk
www.permin.dk

Norge CARL PERMIN AS
Tel: 23163530 • norge@permin.dk

7140 Lång flickkofta i Bravo

Garn: Bravo, 100 % akryl, 1 n = 50 g, ca 133 m

Storlek: 6-7 (8-9) 10-11 år = 116-122 (128-134) 140-146 cl

PLAGGETS MÅTT

Övervidd: 82 (88) 96 cm

Längd: 53 (63) 73 cm

Underärlängd: 37 (42) 47 cm

GARNÅTGÅNG

3	(4)	5 n fg 1: 8281
2	(2)	3 n fg 2: 8300
2	(2)	3 n fg 3: 8303
1	(2)	2 n fg 4: 8193
1	(1)	2 n fg 5: 8194
1	(1)	2 n fg 6: 8190

Rundsticka: Milward 3-4 mm (80 cm)

Virknål: Milward 3-4 mm

Tillbehör: 5 knappar, diam. ca 28 mm

Masktäthet: 18 m och 39 v rätst på st 3-4 mm = 10 x 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Sticker du för fast, byt till grövre stickor. Sticker du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm

Rätstickning: Sticka alla v rätt.

Mönster A med lyfta m i fg 2:

Varv 1 (rätsidan): Sticka efter ett v med fg 1 så här: 1 kantm, *1 rm, lyft 1 m avigt ostickad med garnet bakom arb*, upprepa *-*, 1 kantm.

Varv 2: 1 kantm, *lyft den lyfta m ostickad med garnet framför arb, 1 rm*, upprepa *-*, 1 kantm.

Mönster B med lyfta m i fg 5:

Varv 1 och 3 (rätsidan): Sticka efter ett v med fg 4 så här: 1 kantm, *2 rm, lyft 2 m avigt ostickade med garnet bakom arb*, upprepa *-*, 2 rm, 1 kantm.

Varv 2 och 4: 1 kantm, *2 rm, lyft de lyfta m ostickade med garnet framför arb*, upprepa *-*, 2 rm, 1 kantm.

Randmönster, 1:a v = avigan:

6 v rätst med fg 1, 2 v rätst med fg 2, 2 v rätst med fg 1, 5 v rätst med fg 2, 2 v rätst med fg 1, 2 v mönster A med lyfta m i fg 2, 2 v rätst med fg 1, 3 v rätst med fg 2, 4 v rätst med fg 3, 2 v rätst med fg 1, 4 v rätst med fg 3, 5 v rätst med fg 4, 2 v rätst med fg 5, 2 v rätst med fg 4, 4 v mönster B med lyfta m i fg 5, 3 v rätst med fg 4, 2 v rätst med fg 6, 2 v rätst med fg 3, 3 v rätst med fg 6, 2 v rätst med fg 3, 3 v rätst med fg 6, 2 v rätst med fg 1, 2 v rätst med fg 5 = 66 v

Upprepa *-*

Virkeförklaringar:

Lm (luftmaska): Gör en ögla = 1:a m *gör ett omslag om nålen och drag igenom m. Upprepa från * tills önskat antal m erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

Tips! Det är alltid en god idé att läsa igenom beskrivningen innan du påbörjar ditt arbete.

BAKSTYCKE och FRAMSTYCKEN

Stickas i ett stycke upp till ärmhålen. Lägg med rundst 3-4 mm med fg 1 upp 140 (152) 168 m och sticka fram och tillbaka randmönster börjande från avigan. När arb mäter 38 (46) 54 cm, dela upp det för ärmhålen och sticka styckena färdiga var för sig. Fortsätt att sticka höger framst i randmönster med de första 33 (36) 41 m, de övriga 107 (116) 127 m väntar, och lägg upp i slutet av första v 1 nya kantm i ärmhålet = 34 (37) 42 m. När arb mäter 47 (57) 67 cm, maska av från framkanten för halsen 4 m 1 gång och därefter vartannat v 2 m 1 (2) 3 ggr, 1 m 3 ggr och vart 4:e v 1 m 2 (3) 3 ggr = 23 (23) 26 m. När arb mäter 53 (63) 73 cm, maska av alla m på en gång. Sticka därefter bakst med de mittersta 74(80)86 m och lägg på 1:a v upp 1 ny kantm i ärmhålen = 76 (82) 88 m. När arb mäter 53 (63) 73 cm, maska av alla m på en gång.



Sticka sedan vänster framst med de resterande 33 (36) 41 m lika som höger, men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg med st 3-4 mm och fg 1 upp 38 (42) 46 m och sticka randmönster börjande från avigan. Öka i vardera sidan innanför kantm 1 m vart 12:e v 9 (11) 13 ggr = 56 (64) 72 m. När ärmen mäter 37 (42) 47 cm maska av alla m på en gång.

MONTERING

Lägg delarna enligt de angivna måtten under en fuktig duk, låt torka. Sy axel- och ärmsömmarna.

Knäppningskanter: Plocka med rundst 3-4 mm och fg 1 upp 90 (108) 126 m utmed framkanterna, sticka 4 cm rätst, maska av. Sticka i höger knäppningskant knäpphålen på 7:e v (= avigsidan) enligt följ: maska av den 5:e och 6:e m och därefter 4 ggr var 16:e och 17:e m (var 20:e och 21:a m) var 24:e och 25:e m, sticka v ut. Lägg på följ v upp nya m i stället för de avmaskade.

Krage: Plocka med st 3 ½ och fg 1 upp i halsen från mitten av höger knäppningskant till mitten av vänster 79 (86) 93 m och sticka 10 cm rätst, maska av. **Virka runt kragen ett v med picoter så här:** fäst garnet med 1 smyg i kragens nedre kant, *1 picot (= 3 lm, 1 fm i den 1:a lm), hoppa över ca 1 cm av kanten, 1 fm*, upprepa *-*.

Sy i ärmarna. Sy i knapparna.

7140

TVÄTTRÅD

Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt,
torkas liggande.



Coats

SMC Schachenmayr



Översättning: Brita Svartström

Tel: 031 -721 45 00

www.coatscrafts.com

FÅR EJ KOPIERAS!

Spara banderollerna, det är ditt värdebevis,
vid ev. reklamation kontakta din garnbutik.



Alla mått anges i cm

