

# by PERMIN



Inspiration 152

**Schachenmayr**   
SINCE 1822

# BRAVO

**Danmark/Export** CARL J PERMIN A/S  
Tel: +45 36721200 • [permin@permin.dk](mailto:permin@permin.dk)

**Sverige** CARL PERMIN AB  
Tel: 033 127710 • [sverige@permin.dk](mailto:sverige@permin.dk) [www.permin.dk](http://www.permin.dk)

**Norge** CARL PERMIN AS  
Tel: 23163530 • [norge@permin.dk](mailto:norge@permin.dk)

# 7152 Lång väst i Bravo

**Garn:** Bravo, 100 % akryl, 1 n = 50 g, ca 133 m

**Storlek:** M (L) XL

## PLAGGETS MÅTT

**Övervidd:** 106 (116) 128 cm

**Längd:** 91 (94) 95 cm

**Garnåtgång:** 12 (13) 14 n fg 8295

**Stickor:** Milward 3 ½-4 ½ mm

**Tillbehör:** 1 hjälpsticka, 4 knappar diam ca 28 mm

**Masktäthet:** 19 m och 28 v rutmönster; 20 m och 28 v dubbel mosst; 26 m och 28 v resår icke sträckt på st 3 ½-4 ½ mm = 10 x 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm

**Öka 1 m** = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

**Rutmönster:** Maskantalet delbart med 11.

**Varv 1, 3 och 5:** \*4 rm, 7 am\*, upprepa \*-\*

**Varv 2 och 4:** Sticka rm på rm och am på am.

**Varv 6:** För växling av rutorna sticka \*1 am, 2 am ihop 3 ggr, (1 rm, 1 ökn) 3 ggr, 1 rm\*, upprepa \*-\*

**Varv 7, 9 och 11:** \*7 am, 4 rm\*, upprepa \*-\*

**Varv 8 och 10:** Sticka rm på rm och am på am.

**Varv 12:** För växling av rutorna sticka \*3 rm, (1 rm, 1 ökn) 3 ggr, 1 rm, 1 am, 2 am ihop 3 ggr\*, upprepa \*-\*

Upprepa v 1-12.

**Fläta A och B:** Sticka med 18 m enl diagr A och B som endast innehåller rätsidans v, sticka på avigan rm på rm och am på am. Upprepa v 1-10.

**Muschmönster:** Sticka med 19 m enl diagr C som endast innehåller rätsidans v, sticka på avigan rm på rm och am på am. De på vardera sidan om muschmönstret ökade m stickas avigt på rätan och rätt på avigan.

**Dubbel mosstickning:** Varv 1: \*1 rm, 1 am\*, upprepa \*-\*

**Varv 2 och 4:** Sticka rm över rm och am över am.

**Varv 3:** \*1 am, 1 rm\*, upprepa \*-\*

Upprepa varv 1-4.

**Resår:** \*2 rm, 2 am\*, upprepa \*-\*

**Avigvänd slätstickning:** Sticka avigt på rätsidan och rätt på avigsidan.

**Obs!** Pilarna på mönsterskissen anger stickningens riktning.

**Tips!** Det är alltid en god idé att läsa igenom beskrivningen innan du påbörjar ditt arbete.

## BAKSTYCKE

Lägg med st 3 ½-4 ½ mm och dubbelt garn upp 101 (112) 123 m, sticka 1 rätt v från avigan och ta av det ena garnet. Fortsätt i rutmönster, upprepa mellan kantm mönsteromgången 9 (10) 11 ggr. När arb mäter 71 (73) 73 cm, på 198:e (204:e) 204:e v (= avigsidan efter ett 5:e (11:e) 11:e v i mönstret), sticka 1 v med rm på rm och am på am och maska av på följ v.

## VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med st 3 ½-4 ½ mm och dubbelt garn upp 49 (53) 60 m, sticka 1 rätt v från avigan och ta av det ena garnet. Sticka sedan så här: 1 kantm, 33 m rutmönster (2 m avigvänd slätst, 33 m rutmönster) 44 m rutmönster, därefter fläta A med 14 m, 1 kantm. För att uppläggningskanten inte skall våga sig mittför flätan, sticka på v 1-6 mitt i flätan slätst endast med 6 m i stället för 10 m. Vid flätans 1:a korsning stickas sedan 4 ökn i tvärtrådarna mellan de 6 m = 18 m i flätan = totalt 53 (57) 64 m. När arb mäter 71 (73) 73 cm, på 198:e (204:e) 204:e v (= avigsidan efter ett 5:e (11:e) 11:e v i mönstret), sticka 1 v med rm på rm och am på am och maska av på följ v.

## HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika som vänster men åt motsatt håll samt med fläta B.

## OK MED ÄRMAR

Stickas på tvären börjande från vänster ärm. Lägg med st 3 ½-4 ½ mm upp 95 (99) 103 m och sticka enligt följ: 1 kantm, 19 (21) 23 m dubbel mosst, fläta B med 18 m, 19 m muschmönster, fläta A med 18 m, 19 (21) 23 m dubbel mosst, 1 kantm. Sticka för flätorna 1 gång v 1 (3) 7 – 10 och upprepa därefter v 1-10. Upprepa för muschmönstret på höjden 1:a (23:e) 15:e – 30:e



v 1 gång (sticka inte några muscher på de 3 första v), upprepa därefter v 3-30. När arb mäter 4 cm (11 v), maska av 19 (21) 23 m i vardera sidan = 57 m. Sticka därefter så här: 1 kantm, fläta B, muschmönster, fläta A, 1 kantm. Öka samtidigt för axelns snedning 2 m vart 14:e v (= avigsidan) 4 ggr så här: öka 1 m efter den sista m i fläta A och före den första m i fläta B = 65 m. Sticka dessa ökningarna i avigvänd slätst. När arb mäter 22,5 (25,5) 27,5 cm (=62 (70) 76 v), dela på rätsidan för halsen och sticka okets fram- och baksida för sig. Fortsätt att sticka baksidan med 33 m (den sista m är en kantm) och lägg de resterande 32 m att vänta för framsidan. Sticka ytterl 15 (15) 17 cm (=44 (44) 48 v) för baksidan och lägg m att vänta. Sticka framsidan och maska av i halsen 5 m 1 gång och därefter vartannat v 2,2 m och vart 4:e v 1,1 m = 21 m. Maska av alla m på en gång på 17:e (17:e) 19:e v efter delningen (= vänstra framstyckets framkant). Lägg upp 21 m för högra framstyckets framkant och börja på ett v från avigan med följ indelning: 1 kantm, fläta A med 18 m, 1 rm, 1 kantm. Börja flätan på v 2 (2) 4 i diagr och upprepa därefter v 1-10. Öka samtidigt i halsen 1 m på 5:e (5:e) 7:e v och på 9:e (9:e) 11:e v. Lägg därefter upp i halsen 2 m på följ 4:e v och sedan vartannat v 2,5 m, sticka de ökade m i avigvänd slätst. Sticka därefter med de väntande m på bakst och fortsätt att sticka med samtl 65 m, de i halsen ökade m i muschmönster. När arb mäter 2,5 (5,5) 7,5 cm (=7 (15) 21 v) från halsen mätt börja hopt för axeln, sticka de två första och de två sista aviga m avigt ihop. Upprepa hopt vart 14:e v 3 ggr = 57 m. När arb mäter 56 (62) 68 cm (=158 (174) 190 v), lägg upp 19 (21) 23 m i vardera sidan och sticka dessa m i dubbel mosst = 95 (99) 103 m. När arb mäter 59 (65) 71 cm (=165 (182) 199 v), sticka inte mera muscher. När arb mäter 60 (66) 72 cm (=170 (186) 202 v), maska av alla m på en gång.

**Vänster ärmkant:** Lägg med st 3 ½-4 ½ mm upp 20 m och sticka 1 kantm, fläta B, 1 kantm. När arb mäter 40 (42) 44 cm, maska av alla m på en gång.

**Höger ärmkant:** Sticka lika som höger men med fläta A.

**MONTERING**

Lägg delarna enligt de angivna måtten under en fuktig duk, låt torka. Sy bakst och framst i oket enl symbolerna på mönsterskissen. Sy fast ärmarnas kanter samt sy ärm- och sidsömmarna.

**Framkanter:** Plocka utmed framkanterna med st 3 ½-4 ½ mm upp 156 (160) 160 m och sticka 1 kantm, resår, 1 kantm i 4 cm. Sticka i höger framkant 4 knapphål på 4:e v (= rätsidan) så här: maska av 107:e och 108:e (111:e och 112:e) 111:e och 112:e m och därefter var 13:e och 14:e m ytterl 3 ggr. Lägg på följ v upp nya m i stället för de avmaskade. Maska av i resår.

**Krage:** Plocka med st 3 ½-4 ½ mm från halsens insida upp 116 (116) 124 m och sticka resår. När kragen mäter 6 cm öka 1 m i varannan avig ribba (mellan de aviga m) = 130 (130) 139 m. När kragen mäter 10 cm, öka på samma sätt i de resterande aviga ribborna = 144 (144) 154 m. När kragen mäter 19 cm, maska av i resår. Sy i knapparna.

**TVÄTRÅD**

Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt, torkas liggande.




**Coats**  
**SMC Schachenmayr**  
 Översättning: Brita Svartström  
 Tel: 031 -721 45 00  
 www.coatscrafts.com


**FÅR EJ KOPIERAS!**

Spara banderollerna, det är ditt värdebevis, vid ev. reklamation kontakta din garnbutik.


**Diagram för fläta A**



**Diagram för fläta B**



**Diagram för muschmönstret**



**Teckenförklaring**

□ = 1 rät m

▭ = 1 avig m



= lägg 5 m på en hjälpst bakom arb, sticka 5 rm och därefter m från hjälpst rätt

= lägg 5 m på en hjälpst framför arb, sticka 5 rm och därefter m från hjälpst rätt

= lägg 1 m på en hjälpst bakom arb, sticka 3 rm och därefter m från hjälpst avigt

= lägg 3 m på en hjälpst framför arb, sticka 1 am och därefter m från hjälpst rätt

= 1 musch: sticka i samma m växelvis 1 rm och 1 rm vridet 5 ggr, sticka 4 v slätst med dessa 5 m, lyft därefter den 2:a, 3:e, 4:e och 5:e m över den 1:a m.



Alla mått anges i cm

